

SIS 学割ライセンス UUID 取得手順

このたびは SIS 学割ライセンスをお申し込みいただき、誠にありがとうございます。

SIS 学割ライセンスは、お申し込み時にご提出いただく「**UUID を取得したコンピュータ**」でのみ利用可能なライセンス（マシン固定ライセンス）をご提供します。

以下の手順で SIS を使用するコンピュータの UUID を取得し、学割ライセンスお申し込み時にご記入ください。ご記入いただいた UUID を元に SIS ライセンスをご用意し、お送りいたします。

注意：このライセンスは、ご記入いただいた UUID を取得したコンピュータでのみご利用いただけます。他のコンピュータでは動作しません。

■使用するコンピュータの UUID の取得方法

①UUID の取得ツールをダウンロードします。

ファイル名： Cadcorp.LockCodeGenerator.exe


<https://porter2.informatix.co.jp/f63c29174c72f2b573664574280dda4c1d268382e>

ダウンロードパスワード： ZFLt8p+pXo6Yd0s

②SIS を使用するコンピュータに、管理者権限のあるユーザでログインし、①の取得ツールをダブルクリックして実行します。

③UUID が表示され、クリップボードに自動的にコピーされます。

例) 2000*1YM78CVZZ458LLN|12X6EC80|10X269BC



④クリップボードにコピーされた UUID を、学割ライセンス申し込みフォームの「UUID」欄に貼り付けてください。

⑤「Close」をクリックしてツールを閉じます。

■ご注意

○ライセンスの固定に使用する UUID について

マシン固定ライセンスは、UUID に固定されます。UUID はコンピュータのシステム固有の情報を元に生成されます。UUIDが変わるとライセンス認証に失敗して SIS が動作しなくなりますのでご注意ください。

UUID が変わる場合

- ・ WindowsOS のバージョンの変更（例 Windows 7 から Windows 10 にアップグレード）
- ・ マザーボードのコンポーネントの変更（例 コンピュータのネットワークカードやグラフィックカードの追加や交換など）

UUID が変わらない場合

- ・ ネットワークカード、グラフィックカード、仮想アダプタの有効/無効の変更
- ・ Windows Update の適用（Windows の OS が同じバージョンの場合に限る）

○ライセンスの変更が必要な場合

コンピュータの変更や UUID が変わったなどの場合は、ライセンスの再発行が必要です。

年 1 回まで、有償にて承ります。

SIS 学割ライセンスお申し込みページよりお申し込みください。

https://sis.informatix.co.jp/student_out/student_application.asp

この件についてのお問い合わせ先：

株式会社インフォマティクス SIS 学割ライセンス担当

TEL：044-520-0852

E-mail：SISOrder@informatix.co.jp

以上